Drucken

Drucken über eine Druckerschnittstelle (Parallel, USB, etc.)

Mit dieser Betriebssystem-Emulator-Kombination kann Breadbox Ensemble erstmalig auf Drucker mit USB-Anschluß und auch auf Netzwerkdrucker zugreifen. Der Benutzer ist nicht mehr auf Drucker mit Parallelanschluß beschränkt. Es ist dabei unerheblich, welches Linux-Betriebssystem Sie einsetzen, der Drucker muß lediglich exakt im Basisbetriebssystem eingerichtet und ein entsprechender Treiber in Breadbox Ensemble installiert werden. Ermöglicht wird der Zugriff auf diese Drucker durch den Emulator DOSEMU. Dieser leitet alle DOS-Druckaufträge an den im Linux-Betriebssystem installierten Drucker weiter. Sind mehrere Drucker installiert, muß der zu benutzende Drucker als Standarddrucker eingerichtet sein.

Wie Sie in Linux einen Drucker installieren, entnehmen Sie bitte Ihrer Linux-Dokumentation.

Druckeinstellungen in Breadbox Ensemble

DOSEMU leitet Druckaufträge, die Sie mit Breadbox Ensemble erteilen, problemlos an einen angeschlossenen und in Ihrem Linux-Betriebssystem installierten Drucker weiter. Damit DOSEMU einen Druckauftrag von Breadbox Ensemble exakt an einen angeschlossenen Drucker weiterleitet, muß im Modul "Computer" in den "Voreinstellungen" die Konfiguration der Parallelschnittstelle korrekt eingestellt werden. Auch wenn Sie einen Drucker mit USB-Schnittstelle oder einen Netzwerkdrucker benutzen wollen, müssen Sie diese Einstellungen kontrollieren und ggf. ändern.

Um die Parallelschnittstelle einzustellen:

- 1. Öffnen Sie das Expreßmenü 💷 und klicken Sie auf den Eintrag "Einstellungen"; es öffnet sich ein Untermenü.
- 2. Klicken Sie in dem Untermenü auf den Eintrag "Voreinstellungen"; die Dialogbox "Voreinstellungen" erscheint.
- 3. Öffnen Sie in der Dialogbox "Voreinstellungen" mit einem Klick auf den Knopf "Computer" das entsprechende Modul.
- 4. Aktivieren Sie im Bereich "Parallele Schnittstellen" die Radioknöpfe mit der Bezeichnung "BIOS" für jede zur Verfügung stehende Schnittstelle.

🚇 Computer	? ×
Computer	Ändern Sie hier die Art des Zusatzspeichers, um weitere Speicher- kapazität nutzbar zu machen. Verändern Sie die Interrupt-Ebenen, wenn ihr Computer ungebräuchliche Schnittstellen-Konfigurationen hat.
	weitere Speichertypen
🗖 <u>k</u> einer 🗖 <u>e</u> xp	anded (LIM EMS) 🔽 XMS/HIMEM.SYS 🗖 extended (oberhalb 1 MB)
	Optionen für Interrupt-Ebenen
<u>S</u> eri	elle Schnittstellen — Parallele Schnittstellen — I
COM1:	COM2: COM3: COM4: LPT1: BIOS O DOS O 5 O 7
4 1	aus 🛊 aus 🛊 aus 🛊 LPT2: 🖲 BIOS O DOS O 5 O 7
	LPT3: BIOS O DOS O 5 O 7
<u>D</u> K	Zurücksetzen Abbrechen

5. Klicken Sie auf den Knopf OK um die Einstellungen zu übernehmen.

Drucken in eine PDF-Datei

Das PDF-Format (**P**ortable **D**ocument **F**ormat) wurde entwickelt, um betriebssystemübergreifend Dokumente austauschen zu können. Mit den in Breadbox Ensemble enthaltenen Werkzeugen und Programmen können leider keine PDF-Dateien erstellt werden - sehr wohl aber PostScript-Dateien.

Im folgenden Text werden zwei Verfahren beschrieben, mit denen man aus Breadbox Ensemble heraus in PDF-Dateien drucken kann. Zunächst das Verfahren über eine zusätzliche Programmdatei (Binary), die in Ihr Linux-System eingefügt wird. Dieses Verfahren ist bis Linux Mint 14 getestet und sollte auch in allen vergleichbaren UBUNTU-Versionen funktionieren.

gleichbaren UBUNTU-Versionen funktionieren. Das zweite Verfahren funktioniert über "CUPS-PDF" und wird im Anschluß beschrieben. Dieses Verfahren muß ab Linux Mint 17 und allen vergleichbaren UBUNTU-Versionen verwendet werden. Es kann aber auch in allen anderen Linux-Versionen (Puppy-Linux, AntiX, Debian, etc.) zur Verwendung kommen.

PDF-Datei mit "geosps2pdf" erzeugen

Mit Hilfe einer von Andreas Bollhalder geschriebenen Programmdatei (geosps2pdf) können Sie in einer Linux-DOSEMU-PC/GEOS-Kombination direkt aus allen Breadbox-Ensemble-Programmen PDF-Dateien erzeugen. Das Programm greift dazu auf ein in jeder Linux-Distribution enthaltenes Programm namens "PS2PDF" zurück, welches PostScript-Dateien - z. B. aus einem Druckauftrag - in PDF-Dateien konvertiert. Die Besonderheit dieses Programms ist, daß die erzeugte PDF-Datei den in Breadbox Ensemble vergebenen Dateinamen erhält.

Diese PDF-Dateien können dann mit jedem anderen PDF-Betrachter geöffnet werden - egal, welches Betriebssystem Sie verwenden.

Um "geosps2pdf" zu benutzen, müssen Sie einige Änderungen und Ergänzungen an bestimmten Dateien vornehmen und in Breadbox Ensemble einen PDF-Drucker installieren. Wie Sie dazu vorgehen, wird im folgenden Text beschrieben. Die Beschreibung bezieht sich dabei auf ein deutsches Breadbox Ensemble 4.1x mit DOSEMU in einem UBUNTU/Linux-Mint-Betriebssystem.

Bemerkung:

Dieses Verfahren sollte bis Linux Mint16 und vergleichbare UBUNTU-Versionen verwendet werden können. Getestet wurde es von mir bis Linux Mint14.

Bestimmen der Druckerschnittstelle und Festlegen bestimmter Parameter

Um in eine PDF-Datei zu drucken:

- 1. Laden Sie unter http://geodb.org/src/geosps2pdf.zip das Archiv mit der benötigten Programmdatei herunter und entpacken Sie das Archiv.
- 2. Kopieren Sie die Datei "geosps2pdf" in den Ordner /usr/bin ihres Linux-Betriebssystems.
- 3. Öffnen Sie mit einem Editor z. B. gedit die Datei »/etc/dosemu/dosemu.conf«.
- 4. Bewegen Sie sich in den Abschnitt "Printer and parallel port settings".
- 5. Fügen Sie folgende Zeile ein:

\$_lpt2 = "/usr/bin/geosps2pdf -o /home/Benutzername/... -l"

Ihre Datei "dosemu.conf" sollte dann in dem genannten Abschnitt ungefähr so aussehen:

🖹 dosemu.conf 🗶			
# \$_LLYLUCKS - /Vai/LUCK			
######################################			
<pre># Print commands to use for LPT1, LPT2 and LPT3. # Default: "lpr -l", "lpr -l -P lpt2", and "" (disabled) # Which means: use the default print queue for LPT1, "lpt2" queue for LPT2. # "-l" means raw printing mode (no preprocessing).</pre>			
# \$_lpt1 = "lpr -l" # \$ lpt2 = "lpr -l -P lpt2"			
<pre>\$_lpt2 = "/usr/bin/geosps2pdf -o /home/achim/.dosemu/drive_c/bbe413/document -l"</pre>			
\$_lpt3 = "lpr -l"			
# idle time in seconds before spooling out. Default: (20)			
<pre># \$_printer_timeout = (20)</pre>			

Mit dieser Angabe legen Sie fest, daß das Programm einen Druckauftrag über die Druckerschnittstelle LPT 2 sucht und entgegennimmt. LPT 2 wird für den Fall empfohlen, wenn weitere physikalisch vorhandene Drucker über die Schnittstelle LPT 1 angesteuert werden (siehe auch "Drucken über eine Druckerschnittstelle (Parallel, USB, etc.)" ab Seite 1). Natürlich können Sie auch die Schnittstelle LPT 1 wählen; Sie müssen dann die Angaben entsprechend ändern.

Mit der Option "-o" und der anschließenden Pfadangabe legen Sie fest, wo die PDF-Datei erzeugt und abgelegt wird.

Die Option "-I" sollten Sie verwenden, wenn Sie Breadbox Ensemble mit dem Treiber für lange Dateinamen betreiben.

6. Speichern und schließen Sie die Datei.

PDF-Datei mit CUPS-PDF erzeugen

Ab Linux Mint17 und vergleichbaren UBUNTU-Versionen kann mit Breadbox Ensemble in DOSEMU über die Programmdatei "geosps2pdf" keine PDF-Datei mehr erzeugt werden. Der Grund ist eine Inkompatibilität von "geosps2pdf" mit den in Mint17 vorhandenen und bei der Erstellung der PDF-Datei verwendeten "ps2pdf" und "GhostScript".

Aber es gibt eine Lösung. Es kommt hierbei CUPS-PDF zum Einsatz (CUPS = **C**ommon **U**nix **P**rintig **S**ystem). Die mit CUPS-PDF erstellten PDF-Dateien sind in jeder Hinsicht mit den mit "geosps2pdf" erstellten PDF-Dateien vergleichbar. Es wird auch der in Breadbox Ensemble vergebene Dateiname übernommen. Lediglich die Leerstellen zwischen den einzelnen Wörtern des BBE-Dateinamens werden bei der Verwendung von CUPS-PDF mit Unterstrichen ausgefüllt.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit weiteren Optionen in der Befehlszeile die Ausgabe der PDF-Dateien zu variieren (siehe unten).

Da CUPS-PDF standardmäßig nicht zum Installationsumfang von Linux Mint17/UBUNTU gehört, muß es nachinstalliert werden.

Um in eine PDF-Datei zu drucken:

1. Installieren Sie CUPS-PDF in Ihrem Linux Mint17-/UBUNTU-System über die Software-/Paketverwaltung. Sie werden anschließend im Menü "Drucker" einen weiteren Drucker mit der Bezeichnung "PDF" vorfinden.



- 2. Öffnen Sie das Menü "Eigenschaften" des neuen Druckers (Rechtsklick) und nehmen Sie eventuell notwendige Änderungen/Einstellungen vor (z. B. Seitengröße, Druckauflösung, etc.).
- 3. Öffnen Sie mit einem Editor z. B. gedit die Datei »/etc/dosemu/dosemu.conf«. Bemerkung:

Um die Datei "dosemu.conf" bearbeiten zu können, benötigen Sie Root-Rechte. Starten Sie dazu entweder den Editor in einem Terminal mit "sudo gedit" oder öffnen Sie den Ordner /dosemu über sein Kontextmenü mit Root-Rechten.

- 4. Bewegen Sie sich in den Abschnitt "Printer and parallel port settings".
- 5. Fügen Sie folgende Zeile ein:

\$_lpt2 = "lp -o raw -d PDF"

6. Speichern und schließen Sie die Datei.

Mit dieser Angabe legen Sie fest, daß das Programm einen Druckauftrag über die Druckerschnittstelle LPT 2 sucht und entgegennimmt. LPT 2 wird für den Fall empfohlen, wenn weitere physikalisch vorhandene Drucker über die Schnittstelle LPT 1 angesteuert werden (siehe auch "Drucken über eine Druckerschnittstelle (Parallel, USB, etc.)" ab Seite 1). Natürlich können Sie auch die Schnittstelle LPT 1 wählen; Sie müssen dann die Angaben entsprechend ändern.

Mehrere Seiten auf ein Blatt drucken

Wie weiter oben schon erwähnt, ist mit der Verwendung von CUPS-PDF die Möglichkeit gegeben, den Ausdruck in eine PDF-Datei anhand von weiteren Optionen zu variieren. So ist es z. B. möglich, mehrere Seiten verkleinert auf ein Blatt zu produzieren - und das direkt aus Breadbox Ensemble heraus. Um dies zu erreichen, müssen Sie die Befehlszeile in der Datei "dosemu.conf" entsprechend verändern. Geben Sie folgende Zeile ein:

\$_lpt2 = "lp -o fit-to-page -o number-up=2 -d PDF"

Drucken mit Breadbox Ensemble in einer Linux-DOSEMU-Umgebung

Mit diesen Optionen legen Sie fest, daß zwei DIN A4-Seiten verkleinert auf eine DIN A4-Seite im Querformat ausgedruckt werden. Die Größe und Ausrichtung paßt sich dabei automatisch an.

Drucken mit Breadbox Ensemble in einer Linux-DOSEMU-Umgebung	Drucken mit Breadbox Ensemble in einer Linux-DOSEMU-Umgebung			
Drucken	PDF-Datei mit "geosps2pdf" erzeugen			
Drucken über eine Druckenschnittstelle (Parallel, USB, etc.) Mit dieser Betrebergeten-Emulator-Kombination kann Breadbox Ensemble erstmalig auf Drucker mit USB- Arschräuf und auf und Hetzwerknichver zugerfen. Der Berutzer ist nicht mehr auf Drucker mit Paralleisn- schuß Beschränkt. Es ist diebe unerheitlich, welches Linux-Bertebesystem Sie einstetzen, der Drucker mit bestellister word mit Beruglicht werder zugerfahlt. Der Berutzer ist nicht mehr auf Drucker mit bestellister word mit Beruglicht werder zugerfahlt. Der Berutzer ist nicht mehr auf Drucker mit bestellister word mit Beruglicht werder zugerfahlt die Berutzer ist nicht mehr auf Drucker mit bestellister word mit Beruglicht werder zugerfahlt die Berutzer ist alle DGS-Druckaufräge an den im Linux-Bertebesystem Installeren Drucker weiter. Sind mehrere Drucker missiellist, mit die einz benutzereich Drucker alls Gradiadruckere eingerichtet gen.	Mit Hilli einer von Andreas Bolthalder geschriebener Programmdali (gessprächd) können Gie in einer Linu-2005 BULHPCIGECS-Komhantan festel kas allei Breakock Exembléh-Pogramme PDF-Dalein erzeugen. Das Programm greit dazu al ein in jeder Linux-Distribution enthalheres Programm namesa PS2PDP zraicki, wichtes Postoript-Daleien - E. Bau seinem Durukartitag- in PDF-Dalein konvertert. Die Besonderheit desse Programm sit, daß die erzeugte PDF-Dalei den in Breadbox Eisemble verge- beeren Dietarmen erhät. Die Besonderheit desse Angramm sit, dah die erzeugte PDF-Dalei den in Breadbox Eisemble verge- beeren Dietarmen erhät. Die Besonderheit desse Angramm sit, dah die erzeugte PDF-Dalei den in Breadbox Eisemble verge- beeren Dietarmen erhät.			
wie sie in und einen Drucker insalilieren, entreinmen sie bite inner Linux-Dokumentation. Druckeinstellungen in Breadbox Ensemble	Um _geospi2pff zu benützen, missen Sie einige Anderungen und Ergänzungen an bestimmten Dateien vomehmen und in Breadkon Einemiete einen PDF-Drucker intelleren. Wei Sie daus vorgehen, wird im bö- genden Text beschneben. Die Beschreibung bezehlt sich abei auf ein deutsches Breadbox Einsemble 4.1 k mit DOSEMU in einem UBRUTU Lunz-klinkerförstögsgeham. Bemerkung: Dieses Verlahren sollte bis Linux Mintt 6 und vergleichbare UBUNTU-Versionen vervendet werden können. Gebetet wurde es von mir bis Linux Mintt 4. Bestrimme och Druckerschnibtelle und Erstehnen bestimmter Persenater			
DOSEMU leitet Drucksuffräge, die Sie mit Breadbox Enserbie erteilen, problemios en einen angeschossenen und in tiltern Lund-Behreitung einen statististen Drucksuffer Bart DROSEMU einen der Berner auf der Statististen Berner auf der Berner auf der Berner auf der Berner auf der Computer in den "Voreinstellungen" die Konfiguration der Paralieschnittatelle korrekt engestellt werden, Auch wern, Bei einen Drucker mit 1955 schraftlichen der einen Natzwerkfunkte Benztan werden, missen				
Um die Parallelschnittstelle einzustellen:	Um in eine PDF-Datei zu drucken:			
 Č/fhen Sie das Expreßmenü and klicken Sie auf den Eintrag "Einstellungen"; es öffnet sich ein Untermenü 	 Laden Sie unter http://geodb.org/arc/geosps2pdf.zip das Archiv mit der benötigten Programmdatei herun- ter und entpacken Sie das Archiv. 			
 Klicken Sie in dem Untermenü auf den Eintrag "Voreinstellungen"; die Dialogbox "Voreinstellungen" erscheint. 	Kopieren Sie die Datei "geosps2pdf" in den Ordner /usr/bin ihres Linux-Betriebssystems. Öffnen Sie mit einem Frährr, z. B. gedit - die Datei i det/dosemu/dosemu/confr-			
 Öftnen Sie in der Dialogbox "Voreinstellungen" mit einem Klick auf den Knopf "Computer" das ent- sprechende Modul. 	 General der im einen Louist - 2. D. gener - der Daart reing obering obering obering obering. Bewegen Sie sich in den Abschnitt "Printer and parallel port settings". 			
 Aktivieren Sie im Bereich "Parallele Schnittstellen" die Radioknöpfe mit der Bezeichnung "BIOS" für jede zur Verfügung stehende Schnittstelle. 	 Fügen Sie folgen de Zeile ein: \$ lpt2 = "/usr/bin/ge.osps2pdf-o /hom e/Benutzername/I" 			
S. Kicken Sie au den Knopt Ok um de Einstellungen zu übernehmen. S. Kicken Sie au den Knopt Ok um de Einstellungen zu übernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. Der Formal, Ophande Document Formal, worde einstellungen zu Bernehmen. De Formal, Ophande Zubernehmen, werden einstellungen zu Bernehmen. De State of Totakien einstellungen zu Bernehmen einstellungen zu Bernehmen. De State of Totakien einstellungen zu Bernehmen einstellungen zu Bernehmen. De State of Totakien einstellungen zu Bernehmen einstellungen zu Bernehmen. De State of Totakien einstellungen zu Bernehmen einstellungen zu Bernehmen. De State of Totakien einstellungen zu Bernehmen ein	<pre>Inter Dabit Josemu conft sollte dann in dem genannten Abschnitt ungelähr so aussehen:</pre>			
im togenoen i rex weroen zwei verannen oesenneeen, mit denem man aus Breadboc trisembe heraus in PDF-Dateien druck kanz. Zuistoft das Verfahren obie ner zuistichten Porgarmidatis Bishan), die in gelebharen UBUNTU-Versionen funktionieren. Das zweite Verfahren hintklichtet in die UDF-DB-DB-DB-DB-bechneten. Dieses Verfahren muß ab Linux Mint 17 und allen vergleichbaren UBUNTU-Versionen vervendart werden. Es kann aber auch in allen anderen Linux-Versionen (Puppy-Linux, AnIX), Deblan, etc.) zur Verwendung kommen.	unscen um und Schnitziem Un 1 gegesteuert werden (siene auch "Drucken uber eine Druck erschnitzbeit (gezeitet, Skenz) als Seit / Jahandin Komen Seit auch die Schnitzbeit (ETT I währe), Seit Mit der Option, -of und der anschließenden Pladangabe legen Sie fest, wo die PDF-Datei erzeugt un abgelägt wird. Die Option "I solten Sie verwenden, wenn Sie Breadbox Ersemble mit dem Treiber für lange Dateiname betreiben.			

Natürlich können Sie auch mehr als zwei Seiten auf ein Blatt bringen, z. B. vier. Ändern Sie dazu einfach die Option

-o number-up=2 in -o number-up=4

Wenn Sie häufiger mit wechselnden Optionen von Breadbox Ensemble aus in PDF drucken wollen, dann empfiehlt es sich, einen weiteren Drucker mit den gewünschten Optionen einzurichten. Sie müssen dazu einen weiteren Parallelport in der Datei "dosemu.conf" freischalten und dort die entsprechende Befehlszeile eintragen. Dieser Parallelport wird dann in Breadbox Ensemble verfügbar und für einen weiteren PDF-Drucker verwendet. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Um einen weiteren Parallelport freizuschalten (LPT3):

- 1. Öffnen Sie die Datei "dosemu.conf" mit Root-Rechten (siehe oben).
- 2. Bewegen Sie sich in den Abschnitt "Printer and parallel port settings".
- 3. Entfernen Sie die Raute vor der Zeile beginnend mit "\$_lpt3 = …". Ändern/Ergänzen Sie die Befehlszeile wie folgt:

\$_lpt3 = "lp -o fit-to-page -o number-up=2 -d PDF"

Alternativ können Sie auch eine zusätzliche Zeile mit obigem Inhalt einfügen.

4. Speichern und schließen Sie die Datei.

Drucken mit Breadbox Ensemble in einer Linux-DOSEMU-Umgebung

dosemu.conf [Schreibgeschützt] (/etc/dosemu) - gedit	↑ _ □ X				
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Werkzeuge Dokumente Hilfe					
Image: Speichern Image: Speichern<	<u>R</u> rsetzen				
🗐 dosemu.conf 🗙					
<pre>394 395 ###################################</pre>					
408 409 # idle time in seconds before spooling out. Default: (20) 410 411 # \$_printer_timeout = (20)					
412 413 ####################################					
Octave 🔻 Tabulatorbreite: 8 💌 Z. 422, Sp. 14	EINF				

Installation eines PDF-Druckers in Breadbox Ensemble

Um nun mit Breadbox Ensemble PDF-Dateien erstellen zu können, müssen Sie einen entsprechenden Drucker installieren. Es wird zwar "nur" in Datei gedruckt, aber für Breadbox Ensemble ist es erforderlich, daß der installierte Drucker über eine Druckerschnittstelle druckt. Dafür stehen bis zu drei Parallelports zur Verfügung.

Möchten Sie häufiger mit verschiedenen Druckoptionen in PDF drucken, sollten sie wenigstens einen weiteren PDF-Drucker auf den Parallelport LPT3 installieren. Wie Sie einen PDF-Drucker in Breadbox Ensemble installieren, wird im folgenden Text beschrieben.

Um einen PDF-Drucker in Breadbox Ensemble zu installieren:

- 1. Starten Sie Breadbox Ensemble und öffnen Sie das "Expreßmenü" über den entsprechenden Knopf in der Taskleiste 📧; es öffnet sich ein Untermenü.
- 2. Klicken Sie auf den Eintrag "Einstellungen"; es öffnet sich ein weiteres Untermenü.
- 3. Klicken Sie hier auf den Eintrag "Voreinstellungen"; die Dialogbox mit den Modulen der Voreinstellungen erscheint.



4. Starten Sie das Modul "Drucker"; die Dialogbox »Drucker« wird geöffnet.

	Drucker		? ×				
	Installieren, konfigurieren und testen Sie hier Ihre(n) Drucker.						
	Drucker						
	Installierte Drucker:						
	HP DeskJet 1600C (4 Farben) an LPT 1 HP Color LaserJet (PostScript) an LPT 1 GhostScript Software RIP B/W (PostScript) in Datei						
	Standard-	Drucker					
	HP DeskJe	t 1600C (4 Farben) an LPT 1					
Standard-Einstellungen							
1	<u>4</u> eu <u>B</u> earl	peiten Als Standard-Drucker Lösc Testen Schließen	hen				

- 5. Klicken Sie auf den Knopf "Neu…"; die Dialogbox »Neuer Drucker« wird geöffnet.
- 6. Markieren Sie wenn nicht schon geschehen neben der Bezeichnung "Gerätetyp:" den Radioknopf »Drucker«.
- 7. Bewegen Sie sich in dem Auswahlfenster unter der Bezeichnung "Drucker:" nach unten bis Sie den Drucker »GhostScript Software RIP color (PostScript)« erreichen und markieren Sie ihn.

Reuer Drucker	<u>? ×</u>			
Gerätetyp: 🖲 Drucker 🔿 Plotter 🔿 Fax (O <u>K</u> amera O <u>S</u> onstiges			
Drucker:	Schnittstelle:			
Genicom Printstation 220 (Epson-Modus) Genicom Printstation 220 (IBM-Modus) GhostScript Software RIP B/W (PostScript) GhostScript Software RIP color (PostScript) Honeywell Bull 4/66 (Epson-Modus)	COM 1 (serieR) COM 2 (serieR) COM 3 (serieR) COM 4 (serieR) in Datei			
Druckername: PDF-Drucker				
Optionen für serieße Schnittsteße				
<u>0</u> K <u>Z</u> urücksetzen	Abbrechen			

Bemerkung:

Sie werden bemerken, daß in dem Auswahlfenster »Schnittstelle:« automatisch die Option "in Datei" ausgewählt wird, obwohl über die Schnittstelle LPT 2 gedruckt werden soll. Diese steht für diesen Drucker in dieser Dialogbox nicht zur Verfügung, kann hier also nicht eingestellt werden. Sie werden die Schnittstelle durch einen Eingriff in die Datei »geos.ini« manuell einstellen (siehe unten).

- 7. Geben Sie nun in das Texteingabefeld neben der Bezeichnung »Druckername:« einen passenden Namen für den Drucker ein; es empfiehlt sich die Bezeichnung "PDF-Drucker".
- 8. Klicken Sie auf den Knopf OK; die Dialogbox wird geschlossen.

Der als PDF-Drucker installierte Druckertreiber wird nun in der Dialogbox »Drucker« angezeigt.

Drucker					
Installieren, konfigurieren und testen Sie hier Ihre(n) Drucker.					
Drucker					
Installierte Drucker:					
GhostScript Software RIP color (PostScript) in Datei HP LaserJet 4M (PCL-Modus) an LPT 1 PDF-Drucker					
Standard-Drucker HP DeskJet 1600C (4 Farben) an LPT 1					
Standard-Einstellungen					
Neu Bearbeiten Als Standard-Drucker Löschen Iesten Schließen					

Weiteren Drucker auf LPT3 einrichten

Wenn Sie in der Datei "dosemu.conf" den Parallelport LPT3 freigeschaltet haben, wird dieser Port in Breadbox Ensemble verfügbar.

🚇 Computer	? ×				
Ändern Sie hier die Art des Zusatzspeichers, um weitere Speicher- kapazität nutzbar zu machen. Verändern Sie die Interrupt-Ebenen, wenn ihr Computer ungebräuchliche Schnittstellen-Konfigurationen hat.					
	weitere Speichertypen				
□ <u>k</u> einer □ <u>e</u> xpa	anded (LIM EMS) 🗹 XMS/HIMEM.SYS 🗖 extended (oberhalb 1 MB)				
	Optionen für Interrupt-Ebenen				
Serie	elle Schnittstellen — Parallele Schnittstellen — ,				
Сом1: С	COM2: COM3: COM4: LPT1: BIOS DOS 5 7				
42 1	aus 1 aus 1 aus 1 LPT2: BIOS O DOS O 5 O 7				
QI	Abbrechen				

Sie haben nun die Möglichkeit, einen weiteren PDF-Drucker auf diesen Port zu installieren. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor. Sie sollten lediglich bei der Benennung des Druckers einen anderen Namen wählen. Sie können dann die beiden Drucker bei der manuellen Änderung der Datei "geos.ini" leichter auseinander halten.

Drucker ? X					
Installieren, konfigurieren und testen Sie hier Ihre(n) Drucker					
Installierte Drucker:					
Samsung CLP-550N (PCL-Modus) an LPT 1 PDF-Drucker - Standard PDF-Drucker - Mehrseitig					
Standard-Drucker Samsung CLP-550N (PostScript)					
Standard-Einstellungen					
Neu Bearbeiten Als Standard-Drucker Löschen Testen Schließen					

Datei »geos.ini« anpassen

Wie oben schon erwähnt, druckt der verwendete Druckertreiber nur in Datei und erzeugt dabei eine Post-Script(PS)-Datei; dies ist vom Programmierer so gewollt. Um aber eine PDF-Datei erzeugen zu können, muß der Druckertreiber über eine Druckerschnittstelle drucken. Dies erreichen Sie mit einem manuellen Eingriff in die Datei »geos.ini«. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: *Bemerkung:*

Die folgenden Arbeiten sollten Sie <u>nicht</u> in der Linux-Umgebung, sondern in der DOS-Umgebung des Emulators durchführen. Bearbeiten Sie die Datei »geos.ini« mit einem Linux-Editor in der Linux-Umgebung, kann u. U. die Formatierung des Inhaltes der Datei verloren gehen. Sie ist dann mit einem DOS-Editor nicht mehr korrekt darstell- und lesbar! Die Funktionalität der Datei wird dadurch aber nicht beeinträchtigt!

Um die Datei "geos.ini" anzupassen:

- 1. Beenden Sie Breadbox Ensemble und kehren Sie zum DOS-Eingabepunkt zurück; in der Regel C:\Ensemble
- 2. Öffnen Sie mit einem DOS-Editor die Datei "geos.ini". Schreiben Sie dazu am DOS-Eingabepunkt den Befehl "edit geos.ini"; es öffnet sich ein Editorfenster mit dem Inhalt der Datei.
- 3. Bewegen Sie sich in den Bereich "[PDF-Drucker]" (die Bereichsbezeichnung richtet sich nach dem von Ihnen gewählten Druckernamen); Sie finden ihn in der Regel am Ende der Datei, da neue Einträge am Ende eingefügt werden.
- 4. Ändern Sie die Zeile "port = FILE" in "port = LPT2". Ihre Datei »geos.ini« sollte nun in besagtem Bereich so aussehen:

Drucken mit Breadbox Ensemble in einer Linux-DOSEMU-Umgebung

=			Fre	eDOS Edit	0.7d			↓ †
File	Edit	Search	Utilities	Options	Window	Help		
F =				GEOS.IN				↓‡
rulerSh								A
[Dateis								
pathDis								
pathPat								
EVConve								
Format1								
[serial								
port1 =								
Leword								
noUuick								
LPDF-Dr								
type =								
driver								
aeoice								
interni								
Convort								
dicular								
LogonFl								
								L.
F1=Help	88383838383838)			INS	Line:	853	Col: 1	9:26:24pm

Haben Sie einen weiteren PDF-Drucker auf den LPT-Port 3 installiert, müssen Sie diesen Drucker ebenfalls manuell auf diesen Port einrichten. Gehen Sie dazu wie oben beschrieben vor, verwenden Sie aber in der Zeile "port = …" die Bezeichnung "LPT3".



5. Speichern und schließen Sie die Datei.

Sie sind nun in der Lage mit Ihrer PC/GEOS-Installation PDF-Dateien zu erstellen, die auf jedem beliebigen anderen Computer weiter verarbeitet werden können. Je nach Größe und Komplexität der zu druckenden PC/GEOS-Datei kann die Erzeugung der PDF-Datei längere Zeit in Anspruch nehmen; verlieren Sie daher bitte nicht vorzeitig die Geduld.

Mit dem in Breadbox Ensemble enthaltenen PDF-Betrachter sind diese Dateien leider - noch - nicht lesbar.